

28.11.2006

**SAP Tukiorganisaatio**

<b>Yleistiedot</b>		
Nimi	Laitteen tiedot ja siirtopohjan luonti	
Tapahtumakoodi	ZLAITE_NAYTA	
SAP valikko		
Käyttötarkoitus		
Tekijä	Puustinen Jarkko	Muuttaja
Luonti pvm	7.3.2005	Muutos pvm

**Ohje**

**HUOM!** 1. ZLAITE ajolla ei voi muuttaa laitteen luokkaa (VENTTIILIT -> MOOTTORIT).  
 2. Jos ajolla halutaan palauttaa jo poistettu laite (toimintopaikka 99999 ja poistomerkitty), tällöin ajetaan kaksi ajoa, ensimmäisessä ajossa tyhjenetään kentät toimipiste, ylätason toimintopaikka ja poistomerkintä. Tämän jälkeen lisätään siirtotaulukkoon oma toimipiste, uusi toimintopaikka ja ajetaan uudelleen. Tämä ohje koskee myös laite siirtoja toisesta toimipisteestä toiselle.

1. Käynnistä tapahtuma <ZLAITE\_NAYTA>.

2. Täydennä toimipiste ja mahdollisesti toimintopaikat, laitteet. PAKOLLISIA OVAT TEKN.OBJEKTIN LAJI JA LUOKKA. Laita nämä tiedot yksi yhteen. Paina Suorita painiketta.

4. Valitse Vie painike ja sieltä Taulukkolaskenta.

3. Järjestelmä tuo tiedot siinä muodossa, kuin ne pitää olla siirtopohjassakin.

5. Kuittaa ilmoitus.

28.11.2006

SAP Tukiorganisaatio

Viedään XXXL-luettelo-objekti, jolla 3252 riviä ja 10 saraketta.  
Valitse käsittely:

Excel SAP-makret  
 Taulu  
 Pivot-taulu

6. Valitse valinta Taulu ja kuittaa Jatka painikkeella eteenpäin.

Microsoft Excel

7. Paina Jatka painiketta. Excel avautuu ja tiedot näkyvät Excelissä.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Temp	Rivi	Tekn.tsnro	Toimintopaikka	YlätaLaite	Laite	T	Tila	P	Lji	Teknisen objektin nimitys
2	339	FJ7V1	33911-28-02-10-01			10024345	M	0002	002	FJ7V1	Pesusulku
3	339	FJ7V2	33911-28-02-10-01			10024346	M	0002	002	FJ7V2	Pesusulku
4	339	FR5CF25	33911-47-01-22-01			10026155	M	0002	002	FR5CF25	Vakiovirtausventtiili
5	339	FR5CV04	33911-47-01-22-01			10026156	M	0002	002	FR5CV04	Takaosakuventtiili
6	339	FR5CV07	33911-47-01-22-01			10026157	M	0002	002	F	
7	339	FR5CV08	33911-47-01-22-01			10026158	M	0002	002	F	
8	339	FR5CV09	33911-47-01-22-01			10026159	M	0002	002	F	
9	339	FR5CV10	33911-47-01-22-01			10026160	M	0002	002	F	
10	339	FR5FC46	33911-47-01-22-01			10026161	M	0002	002	F	
11	339	FR5V05	33911-47-01-22-01			10026162	M	0002	002	F	
12	339	FR5V08	33911-47-01-22-01			10026163	M	0002	002	F	
13	339	FR5V13	33911-47-01-22-01			10026164	M	0002	002	F	

8. Tee tarvittavat muutokset Exceliin.

9. P kenttä tarkoittaa että laitteen voidaan poistomerkitä, jos haluat poistomerkitä, laita tällöin X kenttään. Muista tällöin myös laittaa Toimintopaikka kenttään toimintopaikka 99999 (poistetut toimintopaikat) ja poista toimipiste.


T kenttään tulee aina M ja tila kenttään 0002, muista aina myös etunollat. Lji kenttään tulee aina 002.

Jos laite numero on laitettu tällöin laitetta muutetaan. Jos toimipiste ja Tekn.tsnro on mainittu, muttei laitenumeroa, tällöin laite luodaan.

10. Valitse Tiedosto / Tallenna kopio nimellä.

28.11.2006

**SAP Tukiorganisaatio**



The image shows two screenshots from a Windows XP environment. The top screenshot is a 'Tallenna nimellä' (Save As) dialog box in Windows Explorer. The current directory is 'Siirrot'. Two files are visible: 'zlaite.txt' and 'stominnepalkka.txt'. The 'Tiedostonimi' (File name) field contains 'zlaite.txt' and the 'Tallenna' (Save) button is highlighted. The 'Tallennusmuoto' (Save as type) is set to 'Teksti (sarkainerotin) (\*.txt)'. The bottom screenshot is a Microsoft Excel dialog box asking to save the file in the current format or convert it to Excel 97-2003 format. The 'Kyllä' (Yes) button is highlighted.

11. Muuta tallennusmuoto siten että kentässä lukee Teksti (sarkainerotin) (\*.txt).

12. Muuta poluksi V:\Toimipisteet\<oma toimipiste\siirrot. Anna tiedosto nimeksi esim. zlaite ja paina Tallenna painiketta.

13. Vastaa tiedostomuunnos kysymykseen Kyllä.

**Nyt voit siirtää sitten tiedot muutetut SAPIin tapahtumalla ZLAITE.**

28.11.2006

*SAP Tukiorganisaatio*

Yleistiedot		
Nimi	Laitteiden luonti, muutos ja poistoajo	
Tapahtumakoodi	ZLAITE	
SAP valikko		
Käyttötarkoitus		
Tekijä	Puustinen Jarkko	Muuttaja
Luonti pvm	7.3.2005	Muutos pvm


**Ohje**

Järjestelmä tarkistaa löytyykö kyseistä laitetta (perusteella toimipiste, tekn.tunnusno, laitenumero), jos tätä ei löydy tällöin järjestelmä luo uuden. Muussa tapauksessa muuttaa laitetta (/poistaa).

**HUOM!**


- ZLAITE** ajolla ei voi muuttaa laitteen luokkaa (VENTTIILIT -> MOOTTORIT).
- Jos ajolla halutaan palauttaa jo poistettu laite (toimintopaikka 99999 ja poistomerkitty), tällöin ajetaan kaksi ajoa, ensimmäisessä ajossa tyhjennetään kentät toimipiste, ylätason toimintopaikka ja poistomerkintä. Tämän jälkeen lisätään siirtotaulukkoon oma toimipiste, uusi toimintopaikka ja ajetaan uudelleen. Tämä ohje koskee myös laite siirtoja toisesta toimipisteestä toiselle.

1. Käynnistä tapahtuma <ZLAITE>.



2. Täydennä siirtotiedoston sijainti. Voit käyttää apuna hakemistorakennetta painamalla kentän lopusta valintapainiketta.

3. Paina Suorita painiketta! **HUOM!** Siirto käynnistyy, muutokset tapahtuu.



4. Mahdolliset virheilmoitukset tulevat jokaisen rivin alapuolelle. Tarkista näyttö ettei virheilmoituksia ole minkään laitteen alapuolella. **HUOM!** kaksoisklikkaamalla laitteen numeroa pääset laitteelle muutostilassa.